

# 発表データのナレーション録音・ビデオ（動画） 作成マニュアル

---

Windows 11 + PowerPoint 2024

# ナレーション録音の注意点

- ナレーションの録音はノートパソコンの内蔵マイクを使用して録音が可能です。  
※ ノートパソコンのマイクはモニター周辺に内蔵されていることが多いため、モニターから30~40cmの距離を保ちナレーションを録音していただくことを推奨します。
- USBまたは4極ミニピンの外付けマイク、ヘッドセット等を使用することにより、安定したナレーションの録音も可能です。

4極マイク付きイヤホン挿し口



4極マイク付きイヤホン



4極ヘッドセット



USB端子



USBマイク付きイヤホン



USBヘッドセット




- ページの切り替え時は録音が停止します。ページが切り替わった事を確認してからナレーションを再開してください。

**※本番前に2、3ページ程度のテストを行い、スライドショーでナレーションの録音を確認していただくことを推奨します。**

# パソコンの設定 (Windows 11 + PowerPoint 2024)

- ① USB接続タイプのマイクはUSBポート、4極マイク付きイヤホンまたはヘッドセットをミニピン端子にさします。
- ② 外部又は内蔵マイクの入力レベルはタスクバーの音量マークを右クリックしサウンドの設定を開き調整します。
- ③ 入力デバイスが外付または内蔵マイクのどちらかになっていることを確認して下さい。
- ④ マイクのプロパティを開き、マイクテストをしてください。
- ⑤ マイクの入力音量を調整し、適切なマイクボリュームを設定してください。



# 1) スライドショーの記録（ナレーション録音までの設定）




①「記録」 ⇒ ②「先頭から」を押してください。

※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります

## 2) スライドショーの記録（ナレーションの録音）

ノートパソコンのマイクはモニター周辺に内蔵されていることが多いため、モニターから30～40cmの距離を保ち音声を録音していただくことを推奨します。


- ① 「マイク」がONになっているかを確認。
- ② 「カメラ」のON、OFFを確認。  
※ONにするとカメラ映像が右下に表示されます。
- ③ 右下の「ビュー」ボタンよりお好きな画面構成をお選びください。
- ④ 赤い丸の録画ボタンでスライドショーの記録が開始されます。このページの口演が終わったら、左下の「<」「>」ボタンで進めてください。  
※終了後ページごとに修正が可能です
- ⑤ 経過時間を確認できます。
- ⑥ 口演が終了したら④で録画を止め、「編集」ボタンで編集画面に戻ってください。



※PowerPointのバージョンやビューによりボタンの位置等が異なります

### 3) ナレーションの確認


①「スライドショー」⇒ ②「最初から」の順でスライドショーを開始すると、ナレーションの確認ができます。



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります

# 4) 動画（ビデオ）の作成

- ①「ファイル」⇒ ②「エクスポート」⇒
- ③「ビデオ作成」の順で進んでください。
- ④の設定は「HD (720 P)」を選択
- ⑤の設定は「記録されたタイミングとナレーションを使用する」を選択
- ⑥「ビデオの作成」で ⑦「名前を付けて保存」画面が表示されたらファイル名を入力し保存してください。



※PowerPointのバージョンによりボタンの位置等が異なります